

Инструкция по подключению рабочих мест и брокерских систем к «Игровому серверу» Срочного Рынка

Содержание:

- I. [Установка клиентского рабочего места](#)
- II. [Требования к настройкам межсетевого экрана \(Firewall\) со стороны клиентов](#)
- III. [Подключение рабочего места BackOffice к системе Срочного Рынка Биржи](#)
- IV. [Подключение рабочего места BackOffice к системе Срочного Рынка РДК](#)
- V. [Контакты](#)

I. Установка клиентского рабочего места

- 1) Загрузить файл по ссылке http://www.s-pimex.ru/gsf_rm/visual_c.zip и распаковать его. Запустить установочный файл в соответствии с разрядностью своей операционной системы Windows (для 32-разрядной - vcredist_x86.exe, для 64-разрядной - vcredist_x64.exe).
- 2) Загрузить файл по ссылке http://www.s-pimex.ru/gsf_rm/ftc.zip и распаковать его.
- 3) Запустить клиентскую часть из папки FTC\FTC.exe
- 4) В появившемся окне ввести логин и пароль

Примечание: Рабочее место самостоятельно проверяет наличие обновлений на сайте биржи. Если будет обнаружена новая версия рабочего места, то пользователю будет предложен выбор – устанавливать обновления или нет. Рекомендуется по возможности всегда устанавливать обновления. Предыдущая версия исполняемого файла FTC.EXE будет сохранена с именем OldExecutable.bak.


Внимание! Сразу после установки обновления запускается СТАРОЕ рабочее место. Для запуска нового рабочего места нужно выйти из программы и запустить ее снова.

II. Требования к настройкам межсетевого экрана (Firewall) со стороны клиентов

Подключение может осуществляться при помощи клиентского рабочего места (PM) и с использованием брокерских систем (БС).

Для связи с торговой системой используются TCP и UDP протоколы с фиксированными портами.

1) Общая схема подключения представлена на рисунке 1



2) Публичный IP адрес торговой системы для подключения рабочих мест и брокерских систем:

- Public IP: 62.105.150.71

3) Используемые протоколы и порты:

Общие порты для обоих типов подключения (PM и БС):

- TCP порт 7443 для подключения к VaskOffice торговой и клиринговой системы
- TCP порт 80 для проверки и загрузки обновлений PM с сайта биржи

Для подключения рабочих мест (PM):

- TCP/UDP порт 35552 (транзакционный)
- TCP/UDP порт 35553 (информационный)

Для подключения брокерских систем (БС):

- TCP/UDP порт 35554 (транзакционный)
- TCP/UDP порт 35555 (информационный)

III. Подключение к рабочему месту VaskOffice Срочного Рынка Биржи (возможно только с использованием КриптоПРО)

- a. В адресной строке Internet Explorer-а набрать следующий адрес:
<https://62.105.150.71:7443/fmts/>
- b. Ввести имя пользователя и пароль.

IV. Подключение к рабочему месту BackOffice Срочного Рынка РДК
(возможно только с использованием КриптоПРО)

- a. В адресной строке Internet Explorer-а набрать следующий адрес:
<https://62.105.150.71:7443/fmcs/>
- b. Ввести имя пользователя и пароль.

V. Контакты

По техническим вопросам обращаться к:

- Валуюеву Константину (495) 380-04-24 (доб. 2116)
valuev@s-pimex.ru
- Чикалову Дмитрию (495) 380-04-24 (доб. 2132)
Dmitry.chikalov@s-pimex.ru